

Imprégnation (Traitement de protection)



17500 Imprasol
Bidon 10L



10733 Gobelet doseur
PP 1 L




80321 Florix



82300 Housse Florix

Imprégnation

(Traitement de protection)



Description

Définition/objectif

Appliquer le **produit d'imprégnation** avec l'applicateur revêtu d'une housse sur les **revêtements de sol**. Convient pour les revêtements de sol poreux, absorbants et non textiles.

Préparation

Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à protéger (type / mètres carrés).



Mettre le panneau de signalisation en place.



Si besoin, éliminer complètement les salissures **adhérentes**, les produits traitants et les traitements de protection en employant la méthode de nettoyage adaptée (par ex. récurage à l'eau et aspiration à l'eau).

Laisser sécher **complètement** le revêtement de sol.



Vérifier la capacité d'absorption du revêtement de sol: effectuer le **test de l'eau**.



Éliminer les salissures non adhérentes (essuyage antistatique ou aspiration à sec).

Travail principal pour les revêtements de sol très absorbants



Verser une petite quantité de solution d'imprégnation non diluée sur le sol et le répartir uniformément avec l'applicateur revêtu de la housse en procédant par bandes qui se chevauchent légèrement (mouvements circulaires); laisser agir et répartir la solution d'imprégnation superflue. Travailler à reculons vers la sortie.

Pour les autres bandes, verser un peu de solution d'imprégnation sur la surface mouillée et répartir comme indiqué précédemment. Répéter cette étape jusqu'à ce que toute la surface ait été traitée.

À la fin, soulever l'appareil applicateur du sol comme un «avion au décollage».



Laisser sécher **complètement** le revêtement de sol.

Vérifier si le traitement de protection est suffisant: effectuer le **test de l'eau**. Si besoin, réitérer le traitement de protection.



Procéder au contrôle visuel.

Travail principal pour les revêtements de sol peu absorbants



Vaporiser une petite quantité de solution d'imprégnation sur le revêtement de sol sec et appliquer immédiatement avec la monobrosse LS et le pad pour récurer rouge pour la faire pénétrer uniformément en procédant par bandes qui se chevauchent (méthode de nettoyage au spray complet). Répéter l'opération jusqu'à ce que la surface soit complètement traitée en vue de sa protection. Travailler à reculons vers la sortie. Pour les revêtements de sol très absorbants, poursuivre avec l'étape 4 du travail principal.

Étape finale

Retirer le panneau de signalisation dès que l'imprégnation a séché.

Éliminer les déchets.

Rincer le revêtement ou les pads utilisés et les laver en machine.

Nettoyer le matériel de nettoyage, et le remplacer au besoin.

Remarque

- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.
- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).
- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.